

水稻用育苗床土 H

水稻用育苗床土 H 正味 20kg

水稻用育苗床土 H 正味 20kg



供給

グループ

# 水稻用育苗床土 H

## 《肥料成分》

この床土には、1箱当たりの目安として  
チッソ約0.6g・リン酸約1.5g・カリ約1.0g  
が添加しております。

## 《使用例》

	作業	手順
使い方	1.育苗箱の準備	育苗箱は必ず消毒して使用してください。
	2.とこ土の箱詰め	水稻床土を箱当たり約2.5kg入れ、表面を平らにならしてください。 ◆とこ土の表面は平らにしないと出芽むらの原因になります。
	3.水やり作業	箱を水平にして、細目のジョロで充分に灌水してください。
	4.は種	よく消毒し、ハト胸程度に催芽した種子を箱当たり約150~180gは種してください。
	5.覆土	種粉がかくれる程度に丁寧、均一に覆土してください。 ◆覆土量は箱当たり約1.5kgが目安です。
育苗管理	1.出芽期	は種後、育苗箱を一ヶ所にまとめ、30℃~32℃範囲に保温あるいは加温して出芽を促してください。 ◆出芽温度が35℃以上にならないように充分気をつけてください。
	2.出庫	ならし灌水は、芽に付着して持ち上がった覆土が落ち着くまで行ってください。 なお灌水は静かに行ってください。 粉が見えたら覆土を追加してください。
	3.緑化	出芽直後は、強い日射にあてないように、また雨にたたかれないように寒冷紗等の遮光資材で被覆し、緑化してください。
	4.硬化	緑化後は、日当たりの良い水平な場所に並べ充分日光に当ててください。
	5.水管理	硬化後1日1回は、充分に灌水してください。

## 《注意すること》

- この床土は水稻専用です。他の作物には使用しないでください。
- 地域で定められた防除は必ず行ってください。(ダコニール、またはタチガレンなど)
- 開封後は、使い残りのないように全量使い切ってください。  
使い残りの品質は保証できません。
- 保管時は、直射日光や降雨にさらされないようにしてください。
- 詳しくは、最寄のJAにお問い合わせください。

製造 菱東肥料(株)